


วิธีการ Add Printer ด้วย IP Address ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำการแชร์ Printer IP Address


เครื่องที่แชร์ Printer หมายเลข IP เป็น 10.10.21.16

1) เข้าที่ Start พิมพ์ \\10.10.21.16 แล้วกดปุ่ม Enter



2) จะแสดงหน้าจอของ Folder และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ที่ได้ทำการแชร์ไว้ของเครื่อง IP 10.10.21.16


ดัง แสดงตามรูปด้านล่าง



3) โดยจะ Add Printer ให้ดับเบิลคลิกที่ Printer ชื่อว่า rbw รอการ installation ดังรูป




4) หลังจากการ Installation เสร็จจะแสดงหน้าจอ driver ชื่อว่า rbw on 10.10.21.16 พร้อมใช้งานปรี้นเอกสารได้ตามปกติ ดังรูป



5)กรณี ติดปัญหาเรื่อง Windows Security ให้ผู้ใช้งาน ใส่ User/Password ของท่าน

โดยพิมพ์ nu\ ก่อน User ของท่าน แล้ว ตีเครื่องหมาย ✓ ในช่อง Remember แล้วกด OK

ปรากฏหน้าจอดังรูป



หลังจากนี้ให้ท่านกลับไปทำตามวิธีการข้อ 2

พบปัญหาการใช้งาน,ขอคำแนะนำ,ปรึกษา

สามารถติดต่อได้ที่ ช่างบริการ

ศุภกิตติ เขี่ยมบัวหลวง (ช่างบอล)

Tel:085-1113-109 หรือ Line กลุ่มแจ้งซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร สนง.อธิการบดี



<https://line.me/R/ti/g/MVUxhZuvoo>

ขอสงวนสิทธิ์ การใช้งาน Print ดังกล่าว เฉพาะเจ้าหน้าที่ในสังกัด สนง.อธิการบดี เท่านั้น